

TELUS
Dial-up Internet
Access Service

Accès commuté
au service Internet
TELUS

20 dollars



- Control your Internet costs
- No monthly bill
- For home, business or travel

- Contrôlez vos coûts Internet
- Aucune facture mensuelle
- Pour la maison, le bureau ou les déplacements

Product has no value until activated at register
Ce produit n'a aucune valeur avant
d'être activé à la caisse.



20 dollars

instructions to download free
internet access software are enclosed

- You can add more time to your Prepaid Internet PIN. The system will prompt you when the balance of your PIN reaches \$1.00 or less.
- Your Prepaid Internet PIN expires 180 days from first use or last recharge.
- This card is not refundable. There is no refund or replacement for lost or stolen cards, unauthorized use, or the expired whole or portion of this card.
- 2 cents per minute local access
- 5 cents per minute toll free access anywhere in Canada or the U.S.
- Per minute rate in effect as of April 2, 2004. Per minute price may change without notice.


Need Help? Call us toll-free at 1-888-969-9699

Instructions de téléchargement de
logiciel d'accès Internet gratuit incluses

- Vous pouvez ajouter du temps de navigation à votre carte d'accès prépayé en ligne. Suivez les instructions qui apparaîtront à l'écran lorsque le solde de votre accès prépayé aura atteint 1 \$ ou moins.
- Le NIP de votre accès Internet prépayé expire 180 jours après la première utilisation ou la dernière recharge.
- Non-remboursable. Il n'y a aucun remboursement ou échange pour toutes portions de la carte perdues ou volées, toutes cartes utilisées frauduleusement ou sans autorisation ou pour toute portion de la carte non utilisée à la date d'expiration.
- 2 ¢ la minute pour l'accès local
- 5 ¢ la minute pour l'accès via un numéro sans frais au Canada et aux États-Unis
- Tarif à la minute en vigueur au 2 avril 2004. Tarifs à la minute sujets à changer sans préavis. Non remboursable.

Besoin d'aide? Appelez-nous, sans frais, au 1-888-969-9699

SCRATCH HERE / GRATTEZ ICI



<p>Follow the Download Instructions to install the TELUS Prepaid software – toll-free! Once you've downloaded the TELUS Prepaid connection software, you never need download it again. Simply double click the TELUS Prepaid icon - no matter where you are in Canada or the U.S - whenever you want to surf the web.</p> <p>System Requirements</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Windows-based/Windows 95 OSR2 or later, NT SP3 or later 2) Browser-equipped (Internet Explorer Version 5.0 or later or Netscape Version 4.7 or later) 3) Minimum 28.8 kbps modem 4) TCP/IP protocol (defined in Network Settings in Control Panel) <p>Download Instructions: If you have access to an existing Internet connection:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Open Internet Explorer or Netscape and in the Address field enter http://www.telusprepaid.com/download 2) Follow the instructions on the TELUS prepaid download page and then follow the dialogue box prompts. <p>If you do not have access to an existing Internet connection:</p> <p>For Windows 95/98/ME</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Double click on each of the following: My Computer > Dial-Up Networking > Make New Connection 2) In the first entry box, enter TELUS Prepaid Download then click Next. 3) Enter the toll-free number (area code 866, phone number 5418370) and select Canada for the Country code. Now, click Next, then Finish. 4) Double click the TELUS Prepaid Download connection. <ol style="list-style-type: none"> a) Enter this card's Serial # as the User ID and the PIN as the password. b) Verify the toll-free number 1 866 5418370 appears. c) Press Connect (or Dial) to connect. 5) Once connected, open your browser (Internet Explorer or Netscape) and click Stop. 6) In the Address or Location field enter http://www.telusprepaid.com/download. 7) Follow the next screen's instructions. 	<p>For Windows NT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Double click on each of the following: My Computer > Dial-Up Networking <ol style="list-style-type: none"> a) If your phone book is empty, click OK to be brought into the New Phonebook Entry Wizard. b) If you already have phone book entries, you will enter the Dial-Up Networking dialogue where you click New. 2) In the first entry box, enter TELUS Prepaid Download then click Next. 3) Check the "Send my plain text password..." check box, click Next. 4) Enter the toll-free number 18665418370. Click Next, then Finish. 5) Click Dial on the Dial-Up Networking Dialogue <ol style="list-style-type: none"> a) Enter this card's Serial # as the User ID and the PIN as the password. b) If applicable, clear any existing entry in the Domain field. c) Click OK 6) Follow steps 5 -7 from Windows 95/98/ME. <p>For Windows 2000</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Double click on each of the following: My Computer > Control Panel > Network and Dial-up Connections > Make New Connection 2) Click Next on the Connection Wizard welcome screen. 3) Select Dial-up to private network and Click Next. 4) Check Use dialing rules. Enter the toll-free number (area code 866, phone number 5418370) and select Canada for the Country Code. Click Next. 5) (Optional step) If you are an administrator, select either of the connection availability options and click Next. 6) Enter TELUS Prepaid Download and Click Finish. 7) Follow steps 4a - c, 5 -7 from Windows 95/98/ME. <p>For Windows XP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Double click: Start > Settings > Control Panel > Network Connections > Create a new Connection 2) Click Next on the New Connection Wizard welcome screen. 3) Select Connect to the Internet. Click Next. 4) Select Set up my connection manually. Click Next. 5) Select Connect using a dial-up modem. Click Next. 	<ol style="list-style-type: none"> 6) Enter TELUS Prepaid Download. Click Next. 7) Enter 1-866-541-8370. Click Next. 8) Enter this card's Serial # as the User ID and the PIN as the password. Confirm the password and uncheck all other options. Click Next. 9) Check Add a shortcut to this connection to my desktop. Click Finish. 10) Enter the User ID and password as in (8) above. Click Dial. 11) Follow steps 5 - 7 from Windows 95/98/ME. <p>Internet Access:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Double click the TELUS Prepaid icon. 2) In the Connect to TELUS Prepaid dialogue box, enter your card's Serial # and PIN (no spaces). 3) Click the Connect button. 4) A timer tracks the time remaining on your card throughout each Internet session. <p>For Remote Access to Your Business E-Mail:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) If your PC is configured with the access number for your corporate server, you may access your business e-mail remotely. Please refer to www.telusprepaid.com for instructions. 2) NOTE: your connection will be rated at regular prepaid long distance rates. <p>To Disconnect from your Internet session:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Open the timer tracking the time remaining on your Talk & Surf card. 2) Click the Disconnect button <hr/> <p>For assistance, call 1-888-969-9699</p>
--	---	---

<p>Accès Internet prépayé Suivez les Instructions de téléchargement pour installer sans frais d'interurbain l'icône d'accès prépayé TELUS sur votre ordinateur. Une fois que vous avez téléchargé l'icône d'accès prépayé TELUS, vous n'avez plus jamais à la télécharger de nouveau. Veuillez simplement double-cliquer sur l'icône d'accès prépayé TELUS lorsque vous désirez naviguer sur le Web (peu importe l'endroit où vous êtes au Canada et aux États-Unis).</p> <p>Configuration du système :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) de Windows (Windows 95 OSR2 ou version plus récente, NT SP3 ou plus récent); 2) d'un navigateur (la version 5.0 ou une plus récente de Explorer, ou la version 4.7 ou une plus récente de Netscape); 3) d'un modem d'au moins 28.8 Kbps; 4) d'un protocole TCP-IP (tel que décrit au tableau de contrôle). <p>Instructions de téléchargement Si vous êtes déjà branché à Internet :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ouvrez Internet Explorer ou Netscape et tapez http://www.telusprepaid.com/download dans le champ Adresse. 2) Suivez les instructions figurant à la page de téléchargement prépayé TELUS, puis suivez les indications des boîtes de dialogue. <p>Si vous n'êtes pas déjà branché à Internet :</p> <p>Pour Windows 95/98/ME</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cliquez deux fois sur chacune des icônes suivantes : Poste de travail > Accès réseau à distance > Nouvelle connexion. 2) Dans la première boîte d'entrée, entrez Téléchargement du logiciel TELUS et cliquez sur Suivant. 3) Entrez le numéro d'appel gratuit (code régional 866 et numéro de téléphone 5418370) et choisissez Canada pour le code du pays. Maintenant, cliquez sur Suivant et ensuite sur Terminer. 4) Cliquez deux fois sur la connexion Téléchargement du logiciel TELUS. <ol style="list-style-type: none"> a) Entrez le numéro de série de cette carte comme identité de l'utilisateur et le NIP comme mot de passe. b) Vérifiez que le numéro d'accès gratuit 1 866 5418370 apparaît. c) Cliquez sur Connecter (ou Composer) pour la connexion. 5) Une fois connecté, ouvrez votre navigateur (Internet Explorer ou Netscape) et cliquez sur Arrêter. 6) Entrez dans le champ Adresse : http://www.telusprepaid.com/download. 7) Suivez les instructions de l'écran suivant. 	<p>Pour Windows NT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cliquez deux fois sur chacune des icônes suivantes : Poste de travail > Accès réseau à distance. <ol style="list-style-type: none"> a) Si votre annuaire est vide, cliquez sur OK pour entrer dans l'Assistant de nouvelle entrée d'annuaire. b) Si vous avez déjà des entrées dans votre annuaire, vous entrez dans la boîte de dialogue Accès réseau à distance où vous cliquerez sur Nouvelle. 2) Dans la première boîte d'entrée, entrez Téléchargement du logiciel TELUS et cliquez ensuite sur Suivant. 3) Chochez la boîte de contrôle " Envoyez mon mot de passe en texte normal... ", puis cliquez sur Suivant. 4) Entrez le numéro d'accès gratuit 18665418370. Cliquez sur Suivant et Terminer. 5) Cliquez sur Composer dans la boîte de dialogue d'accès réseau à distance. <ol style="list-style-type: none"> a) Entrez le numéro de série de la carte dans la case Identité de l'utilisateur et le NIP comme mot de passe. b) Assurez-vous qu'il n'y a aucune inscription dans la case Domaine. c) Cliquez sur OK. 6) Suivez les étapes 5 - 7 de Windows 95/98/ME. <p>Pour Windows 2000</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cliquez deux fois sur chacune des icônes suivantes : Poste de travail>Panneau de configuration>Connexions réseau et accès à distance> Nouvelle connexion 2) Cliquez sur Suivant à l'écran d'accueil de l'Assistant de connexion. 3) Choisissez Connexion à un réseau privé et cliquez sur Suivant. 4) Chochez Utiliser les règles de numérotation. Entrez le numéro d'accès gratuit (code régional 866, numéro de téléphone 5418370) et choisissez Canada pour le Code du pays. Cliquez sur Suivant. 5) (Étape optionnelle) Si vous êtes un administrateur, choisissez l'une des options de disponibilité de connexion et cliquez sur Suivant. 6) Entrez Téléchargement du logiciel TELUS et cliquez sur Terminer. 7) Suivez les étapes 4a- c, 5 -7 de Windows 95/98/ME. <p>Pour Windows XP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cliquez deux fois sur ces icônes : Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Connexions Réseaux > Créer une nouvelle connexion 2) Cliquez sur Suivant sur l'écran de bienvenue de l'Assistant Nouvelle Connexion. 	<ol style="list-style-type: none"> 3) Choisissez Etablir une connexion à Internet. Cliquez sur Suivant. 4) Choisissez Configurer ma connexion manuellement. Cliquez sur Suivant. 5) Choisissez Se connecter en utilisant un modem d'accès à distance. Cliquez sur Suivant. 6) Entrez Téléchargement du logiciel TELUS. Cliquez sur Suivant. 7) Entrez 1-866-541-8370. Cliquez sur Suivant. 8) Entrez le numéro de série de votre carte comme identité de l'utilisateur et le NIP comme mot de passe. Confirmer le mot de passe et cochez toutes les options. Cliquez sur Suivant. 9) Cochez Ajouter un raccourci vers cette connexion sur mon bureau. Cliquez sur Terminer. 10) Entrez l'identité de l'utilisateur et le mot de passe indiqués en (8). Cliquez sur Composer. 11) Suivez les étapes 5 - 7 de Windows 95/98/ME. <p>Accès Internet :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cliquez deux fois sur l'icône d'accès prépayé TELUS. 2) Dans la boîte de dialogue Connexion au temps d'antenne prépayé TELUS, entrez le numéro de série de la carte et votre NIP (pas d'espaces). 3) Cliquez sur Connecter. 4) Pendant la séance sur Internet, une minuterie affiche le temps restant sur la carte. <p>Accès aux courriels d'affaires :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Vous pouvez accéder à distance à vos courriels d'affaires en autant que le numéro d'accès du serveur de votre entreprise soit configuré dans votre ordinateur personnel. Veuillez consulter le site www.telusprepaid.com pour plus de détails. 2) NOTA : Votre connexion sera tarifée aux tarifs prépayés pour les appels interurbains ordinaires. <p>Déconnexion Téléchargement prépayé TELUS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ouvrez la minuterie affichant le temps restant sur la carte "Parlez et Naviguez". 2) Cliquez sur Déconnecter. <hr/> <p>Pour assistance, composez le 1-888-969-9699</p>
---	--	---